

# Tester VFS169

## Table of contents

---

Wprowadzenie .....	3
Zastosowanie programu .....	3
Wymagania systemowe .....	3
Instalacja oprogramowania .....	3
Podstawowa obsługa .....	7
Ekran główny .....	7
Ekran wykresów .....	8
Ekran systemu AC .....	9
Ekran terminala .....	9
Zarządzanie katalogami .....	10
Obsługa zaawansowana .....	11
Definiowanie testu .....	11
Definiowanie rozpoczęcia testu .....	13
Dodawanie komentarz podczas testu .....	13
Zakończenie test .....	14
Kontynuacja testu po przerwaniu działania programu .....	15
Dokumentacja techniczna .....	16
Schemat .....	16
PCB .....	21
Kod programu .....	23
PC .....	23
Elektronika .....	50

System pomocy dla programu TESTER\_169 jest integralną częścią programu.

1. [Zastosowanie programu](#)
2. [Wymagania systemowe](#)
3. [Instalacja oprogramowania](#)

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)

## Zastosowanie programu

Program znajduje zastosowanie do wizualizacji parametrów technicznych na teście oraz automatycznej archiwizacji danych.

Program służyć również możliwe do zarządzania przepływem informacji wykorzystując Microsoft SQL Server® 2008 Express.

Oprogramowanie nie może być wykorzystywane do innych celów oraz zgodnie z licencją.

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

## Wymagania systemowe

### **Elementy konieczne do uruchomienia programu**

- Procesor 1 GHz lub szybszy
- 1 GB pamięci RAM
- 16 GB wolnego miejsca na dysku twardym
- Urządzenie graficzne DirectX 9 ze sterownikiem WDDM 1.0 lub nowszym

### **Ustawienie systemowe:**

- [Microsoft SQL Server® 2008 Express](#)
- [Microsoft .NET Framework 4](#)

## Instalacja oprogramowania


Instalacja oprogramowania powinna następować tylko przy wykorzystaniu oficjalnego instalatora.

---


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

## Instalacja oprogramowania


1. W folderze instalacyjnym odszukać *Setup.exe*




2. Otwieranie instalatora




3. Wybór folderów instalacyjnych



#### 4. Podsumowanie instalacji



5. Rozpoczęcie procesu instalacji



---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create cross-platform Qt Help files](#)

## Podstawowa obsługa

---


1. [Ekran główny](#)
  2. [Ekran wykresów](#)
  3. [Ekran systemu AC](#)
  4. [Ekran terminala](#)
  5. [Zarządzanie katalogami](#)
- 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy Qt Help documentation editor](#)

---

## Ekran główny

Ekran początkowy




Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

## Ekran wykresów

Ekran wykresów realizuje graficzną prezentację wyników napływających w czasie rzeczywistym.

Aktywacja okna wykresów następuje w menu Graphs -> Graph



Ekran ten może być modyfikowany poprzez:

- Wyświetlanie tylko interesujących parametrów
- Modyfikacja osi temperatury
- Modyfikacja osi ciśnienia


- Modyfikacja osi czasu

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

## Ekran systemu AC

Ekran systemu AC służy w celach dydaktycznej reprezentacji wyników w systemie klimatyzacji.

Aktywacja okna wykresów następuje w menu Graphs -> A/C Loop




Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

## Ekran terminala

Terminal reprezentuje przesyłane dane przez Serial Port dla temperatur.

Okno terminala może być uruchomione niezależnie od wyboru reprezentacji graficzne (Ekran główny, Ekran Wykresów, Ekran Systemu)

Aktywacja okna wykresów następuje w menu Graphs -> Terminal



Opcje terminala:

- **Terminal Stop** - Wstrzymanie wyświetlania informacji
- **Terminal clear** - Wyczyszczenie przestrzeni danych

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)


## Zarządzanie katalogami

Zarządzanie folderami odbywa się w menu Program Setup

Ustawienie folderów domyślnych dla:

- c:\TESTER\_VFS169\Settings\Settings.xml
- c:\TESTER\_VFS169\Settings\Report.txt

można ustawić poprzez Program Setup -> Global Folder -> Default settings



Ustawione foldery korzystając z opcji:

można dowolnie zmienić

- Program Setup -> Change Settings File - Zmiana miejsca położenia dla Settings.xml
- Program Setup -> report Save As - Zmiana miejsca położenia dla pliku raportu

Przyciski "S" oraz "R" otwierają zdefiniowane pliki "Settings.xml" oraz plik raportu.

Podwójne kliknięcie na ścieżkę dostępu kopiuje lokalizacji.

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate Kindle eBooks with ease](#)

## Obsługa zaawansowana

---


1. [Definiowanie testu](#)
2. [Definiowanie rozpoczęcia testu](#)
3. [Dodawanie komentarz podczas testu](#)
4. [Zakończenie testu](#)
5. [Kontynuacja testu po przerwaniu działania programu](#)

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)

## Definiowanie testu

Definicja nowego testu do bazy danych możliwa jest po wybraniu opcji menu Program Setup -> Test Description



Definicja testu odbywa się w nowym oknie

NTD

ID Test Setup: 1

Test Name:	Life test 556h - 1
Step:	1
Requested Time:	250 h
Pressure Discharge Setup:	25,5 BarG
Pressure Suction Setup:	4,5 BarG
Hot Box Temperature:	110 °C
Compressor Limit Temp:	120 °C
RPMsetup:	1000 RPM
ECVOn:	0 sek
ECVOff:	0 sek
ECVHz:	0 Hz
ECVDC:	0 %
Coil On:	60 sek
Coil Off:	0 sek


**Save and close**      **Close**

Dane dodawane są do bazy danych.  
**Każda zmiana musi być zapisana ręcznie.**


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

## Definiowanie rozpoczęcia testu

Każdy test powinno się rozpoczynać od wprowadzenia danych rozpoczęcia testu.  
Jest to możliwe w menu Test description -> Start new test



Dane rozpoczęcia testu są wprowadzane w nowym oknie:




Dane dodawane są do bazy danych.  
**Każda zmiana musi być zapisana ręcznie.**

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

## Dodawanie komentarza podczas testu

Istnieje możliwość dodania komentarza do aktualnego testu.  
Jest to możliwe w menu Test description -> Comments to test



Dane komentarza do testu są wprowadzane w nowym oknie:

**Comments**

0 | z 0 | + | X |

ID Comments:	<input type="text"/>
ID Test Input:	<input type="text"/>
Data:	20 marca 2016
Comments:	<input type="text"/>

Dane dodawane są do bazy danych.


**Każda zmiana musi być zapisana ręcznie.**

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create HTML Help documents](#)

## Zakończenie test

Każdy test powinien zakończyć się posumowaniem dodawanym do bazy danych.  
Jest to możliwe w menu Test description -> Finish test.



Dane zakończenia testu są wprowadzane w nowym oknie:

**Finish Test**

ID Test Input:	LT00002
Test Name Input:	Nowy Test 2
Compressor Pass:	<input checked="" type="checkbox"/> PASS
Finish Date:	20 marca 2016
Comments:	(empty text area)


Każda zmiana musi być zapisana ręcznie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

## Kontynuacja testu po przerwaniu działania programu

Opcja z menu Test description -> Continue test umożliwia wczytanie parametrów testu po świadomym przerwaniu działania pracy programu.

Dane do przywrócenia znajdują się w "Settings.xml".




Dane testu można zapisać w dowolnym momencie korzystając z opcji Test description -> Save test status. Status również zapisywany jest automatycznie przy zamknięciu programu.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)



## Dokumentacja techniczna



1. [Schemat](#)
2. [PCB](#)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)





Tester VFS169






# Tester VFS169




# Tester VFS169






Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

## PCB



Tester VFS169





Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

## Kod programu

1. [PC](#)
2. [Elektronika](#)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

### PC

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;           //uzycie derektywy Ports
using System.Xml;               //uzycie dyrektyw XML
using System.IO;                //uzycie dyrektyw IO
```

```
namespace Tester_VFS169
{
    public partial class FormMain : Form
    {
```

```
        public static double[] zmienne;
        /// <value>
```

```

/// Zmienne do obsługi portu COM
/// </value>
int InttializeLenght = 0;
int baudRate;

/// <value>
/// Tablica zmiennych przychodzących z SerialPort
/// </value>
string[] ZmienneCOM = new string[1];

/// <value>
/// Zmienne dla stopera
/// </value>
private int t = 0;           // sekundy
private int s1 = 0;          // minuty
private int s2 = 0;          // godiny
public static bool dzialanie = false;

/// <value>
/// Obliczenie ilości cykli cewki
/// </value>
int iloscCykli = 0;
int iloscCykliLast = 0;

/// <value>
/// Deklaracja folderów i plików
/// </value>
public static string GlobalFolder;
public static string TestSettings;// = "Settings.xml";
public static string PlikRaportu;// = "Report.txt";

private static bool TerminalStop = false;

public FormMain()
{
    InitializeComponent();
}

/// <summary>
/// Zamknięcie aplikacji z wykorzystaniem potwierdzenia.
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
    #if DEBUG

    #else
        if (MessageBox.Show("Continue this application", "Close",
    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
        {
            e.Cancel = true;
        }
    #endif

    //zamknienie portu COM
    COM.Close();
}

private void exitToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
{
}

```

```

        Application.Exit();
    }

/// <summary>
/// Obsługa portu COM
/// Automatyczna detekcja podłączonych portów COM
/// Podłączenie do wybranych ustawień
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void timerCOM_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    string[] ports = SerialPort.GetPortNames();

    try
    {
        if (InttializeLenght != ports.Length)
        {
            InttializeLenght = ports.Length;

            StripCOM.Items.Clear();
            for (int j = 0; j < InttializeLenght; j++)
            {
                StripCOM.Items.Add(ports[j]);
            }
            StripCOM.Text = ports[0];
            StripBaud.SelectedIndex = 0;
            StripProgressCOM.Value = 50;
            StripConnect.Enabled = true;
        }
    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("COM Ports not connected!!!\n" + "Check your device",
"COM Port", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        StripCOM.Text = "";
        StripBaud.Text = "";
        StripProgressCOM.Value = 0;
    }
}

/// <summary>
/// Połączenie się do ustawionego SERILA PORT
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void StripConnect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (StripConnect.Text == "Connect!!!")
        {
            baudRate = Convert.ToInt32(StripBaud.Text);
            COM.PortName = StripCOM.Text;
            COM.BaudRate = baudRate;

            COM.Open();
            timerCOM.Stop();
        }
    }
}

```

```

        StripProgressCOM.Value = 100;
        StripConnect.Text = "Disconnect";
    }

    else
    {
        COM.Close();
        StripProgressCOM.Value = 50;
        StripConnect.Text = "Connect!!!";
        StripStatusDane.Text = "Dane??";
        timerCOM.Start();
    }
}

catch
{
    MessageBox.Show("COM Ports not connected!!!\n" + "Check your device",
"COM Port", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    StripCOM.Text = "";
    StripBaud.Text = "";
    StripProgressCOM.Value = 0;
}
}

/// <summary>
/// Metoda wpisywania wartosci do TEXT BOX
/// </summary>
/// <example>
/// SetTextBox(textBox1, zmienne[3].ToString());
/// textBox1 ===== nazwa kontrolki
/// zmienne[3].ToString() ===== wartosc przekazywana
/// </example>
/// <param name="tb"></param>
/// <param name="value"></param>
public void SetTextBox(TextBox tb, string value)
{
    if (InvokeRequired)
    {
        this.Invoke(new Action<TextBox, string>(SetTextBox), new object[] { tb,
value });
        return;
    }

    tb.Text = value;
}

/// <summary>
/// Metoda wpisywania wartosci do Label
/// </summary>
/// <example>
/// SetTextLabel(label1, zmienne[3].ToString());
/// textBox1 ===== nazwa kontrolki
/// zmienne[3].ToString() ===== wartosc przekazywana
/// </example>
/// <param name="lab"></param>
/// <param name="value"></param>
public void SetTextLabel(Label lab, string value)

```

```

    {
        if (InvokeRequired)
        {
            this.Invoke(new Action<Label, string>(SetTextLabel), new object[] { lab,
value });
            return;
        }

        lab.Text = value;
    }

    /// <summary>
    /// Metoda wpisywania wartosci do TERMINALA
    /// </summary>
    /// <param name="tb"></param>
    /// <param name="value"></param>
    public void SetTextBoxLines(TextBox tb1, string value)
    {
        if (InvokeRequired)
        {
            this.Invoke(new Action<TextBox, string>(SetTextBoxLines), new object[]
{ tb1, value });
            return;
        }

        tb1.AppendText(value+Environment.NewLine);
    }

    /// <summary>
    /// Wyświetlanie danych przychodzących z SerialPort na kontrolki
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void COM_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
    {
        if (COM.IsOpen)
        {
            try
            {
                ///<remarks>
                ///Rozbiście tekstu przychodzącego z SerialPort na tablice zmiennych
                ////<remarks>
                ZmienneCOM = COM.ReadLine().Replace('.',',
').Split(';',');           //19 wartości

                ///<remarks>
                ///Wpiswanie zmiennych do Terminala
                ////<remarks>
                if (tERMINALToolStripMenuItem.Checked == true && TerminalStop ==
false)
                {
                    SetTextBoxLines(Terminal, ZmienneCOM[0] + " ; " + ZmienneCOM[1] + " ;
" + ZmienneCOM[2] + " ; " + ZmienneCOM[3]
                    + " ; " + ZmienneCOM[4] + " ; " + ZmienneCOM[5] + " ; " +
ZmienneCOM[6] + " ; " + ZmienneCOM[7] + " ; " + ZmienneCOM[8]);
                }
            }
        }
    }

    //double[]
}

```

```

zmienne = Array.ConvertAll(ZmienneCOM, Double.Parse);

///<remarks>
///Zapisywanie zanych do pliku
///</remarks>
WriteDataLog(PlikRaportu, DateTime.Now.ToShortDateString() + ";" +
DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") +
+ ";" + String.Format("{0:D3}:{1:D2}:{2:d2}", s2, s1, t) +
+ ";" + zmienne[0].ToString() + ";" + zmienne[1].ToString() +
+ ";" + zmienne[2].ToString() +
+ ";" + zmienne[3].ToString() + ";" + zmienne[5].ToString() +
+ ";" + zmienne[4].ToString() + ";" + zmienne[6].ToString() +
+ ";" + zmienne[7].ToString() + ";" + zmienne[8].ToString() +
+ ";" + zmienne[9].ToString() + ";" + zmienne[10].ToString() +
+ ";" + zmienne[11].ToString() + ";" + zmienne[12].ToString() +
+ ";" + zmienne[13].ToString() + ";" + zmienne[14].ToString() +
+ ";" + zmienne[15].ToString() + ";" + zmienne[16].ToString() +
+ ";" + zmienne[17].ToString() + ";" + zmienne[18].ToString() +
+ ";" + zmienne[19].ToString());
```

```

StripStatusDane.Text = "OK";

/*
0   //Serial.print  (Tsuc);
1   //Serial.print  (Tdis);
2   //Serial.print  (TcondenserIn);
3   //Serial.print  (TcondenserOut);
4   //Serial.print  (TevapuratorIn);
5   //Serial.print  (TevapuratorOut);
6   //Serial.print  (Thotbox);
7   //Serial.print  (Tcompressor);
8   //Serial.print  (TairIn);
9   //Serial.print  (HairIn);
10  //Serial.print  (TairOut);
11  //Serial.print  (HairOut);
12  //Serial.print  (Psuc);
13  //Serial.print  (Pdis);
14  //Serial.print  (COILvoltage);
15  //Serial.print  (readCurrent(COILcurrent),3);
16  //Serial.print  (ECVvoltage);
17  //Serial.print  (readCurrent(ECVcurrent),3);
18  //Serial.print  (Cewka);
19  //Serial.print  (rpm);
*/
```

```

///<remarks>
///Wysyłanie danych do GRAPH CHART
///</remarks>
WFPressureSuction.PlotYAppend(zmienne[12]);
WFPressureDischarge.PlotYAppend(zmienne[13]);

WFTempCompressor.PlotYAppend(zmienne[7]);
WFTempCondenserIn.PlotYAppend(zmienne[2]);
WFTempCondenserOut.PlotYAppend(zmienne[3]);
WFTempDischarge.PlotYAppend(zmienne[1]);
WFTempEvapIn.PlotYAppend(zmienne[5]);
WFTempEvapOut.PlotYAppend(zmienne[4]);
WFTempHotbox.PlotYAppend(zmienne[6]);
```

```

WFTempSuction.PlotYAppend(zmienne[0]);


///<remarks>
///Obsługa kontrolek z podziałem na funkcje
///</remarks>
///



//Discharge
gaugeDischarge.Value = zmienne[13];
SetTextLabel(gaugeDischargeLAB, zmienne[13].ToString());
SetTextBox(TBACDischargePress, zmienne[13].ToString() + " BarG");

thermometerDischarge.Value = zmienne[1];
SetTextBox(thermometerDischargeTB, zmienne[1].ToString() + " °C");
SetTextBox(TBACDischargeTemp, zmienne[1].ToString() + " °C");


//Suction
gaugeSuction.Value = zmienne[12];
SetTextLabel(gaugeSuctionLAB, zmienne[12].ToString());
SetTextBox(TBACSuctionPress, zmienne[12].ToString() + " BarG");

thermometerSuction.Value = zmienne[0];
SetTextBox(thermometerSuctionTB, zmienne[0].ToString() + " °C");
SetTextBox(TBACSuctionTemp, zmienne[0].ToString() + " °C");


//Condenser
thermometerCondIn.Value = zmienne[2];
SetTextBox(thermometerCondInTB, zmienne[2].ToString() + " °C");
SetTextBox(TBACCondenserINTemp, zmienne[2].ToString() + " °C");
thermometerCondOut.Value = zmienne[3];
SetTextBox(thermometerCondOutTB, zmienne[3].ToString() + " °C");
SetTextBox(TBACCondenserOUTTemp, zmienne[3].ToString() + " °C");


//Compressor
thermometerCompressor.Value = zmienne[7];
SetTextBox(thermometerCompressorTB, zmienne[7].ToString() + " °C");
SetTextBox(TBACCompressorTemp, zmienne[7].ToString() + " °C");

if (zmienne[7] >= Convert.ToDouble(textBoxCompressorLimit.Text))
{
    ledCompressor.Value = true;
}
else
{
    ledCompressor.Value = false;
}

//Evaporator
SetTextBox(thermometerEvapInTB, zmienne[5].ToString() + " °C");
SetTextBox(TBACEvapINTemp, zmienne[5].ToString() + " °C");
SetTextBox(thermometerEvapOutTB, zmienne[4].ToString() + " °C");
SetTextBox(TBACEvapOUTTemp, zmienne[4].ToString() + " °C");


//Air in Evaporator
SetTextBox(thermometerAirInTB, zmienne[8].ToString() + " °C");
SetTextBox(TBACAirINTemp, zmienne[8].ToString() + " °C");
SetTextBox(thermometerAirOutTB, zmienne[10].ToString() + " °C");
SetTextBox(TBACAirOutTemp, zmienne[10].ToString() + " °C");

```

```

SetTextBox(HumidityAirInTB, zmienne[9].ToString() + " %");
SetTextBox(HumidityAirOutTB, zmienne[11].ToString() + " %");

//Hotbox
thermometerHotbox.Value = zmienne[6];
SetTextBox(thermometerHotboxTB, zmienne[6].ToString() + " °C");
SetTextBox(TBACHotboxTemp, zmienne[6].ToString() + " °C");

if (zmienne[6] >= (Convert.ToDouble(textBoxHBmax.Text)-5) &
(zmienne[6] <= Convert.ToDouble(textBoxHBmax.Text)+5))
{
    ledHotbox.Value = true;
}
else
{
    ledHotbox.Value = false;
}

//Coil
meterCoilVoltage.Value = zmienne[14];
meterCoilCurrent.Value = zmienne[15];

if (zmienne[18] == 1)
{
    ledCoil.Value = true;
}
else
{
    ledCoil.Value = false;
}

if (zmienne[18] == 1 & iloscCykliLast == 0 & dzialanie == true)
{
    iloscCykli++;
    iloscCykliLast = 1;
}
if (zmienne[18] == 0 & iloscCykliLast == 1)
{
    iloscCykliLast = 0;
}

SetTextBox(textBoxCoilCycles, iloscCykli.ToString());

//ECV
SetTextBox(textBoxECVvoltage, zmienne[16].ToString() + " V");
SetTextBox(textBoxECVcurrent, zmienne[17].ToString() + " A");

//RPM
meterRPM.Value = zmienne[19];

}

catch
{
    StripStatusDane.Text = "Brak danych";
}

}

```

}

```

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        // TODO: Ten wiersz kodu wczytuje dane do tabeli
        'databaseDataSet.ShotTestInfo' . Możesz go przenieść lub usunąć.
        this.shotTestInfoTableAdapter.Fill(this.databaseDataSet.ShotTestInfo);
        // TODO: Ten wiersz kodu wczytuje dane do tabeli
        'databaseDataSet.TestDescriptionInput' . Możesz go przenieść lub usunąć.
        this.testDescriptionInputTableAdapter.Fill(this.databaseDataSet.TestDescriptionInput);
        // TODO: Ten wiersz kodu wczytuje dane do tabeli
        'databaseDataSet.TestDescriptionSetup' . Możesz go przenieść lub usunąć.
        this.testDescriptionSetupTableAdapter.Fill(this.databaseDataSet.TestDescriptionSetup);
        // TODO: Ten wiersz kodu wczytuje dane do tabeli
        'databaseDataSet.TestParameters' . Możesz go przenieść lub usunąć.
        this.testParametersTableAdapter.Fill(this.databaseDataSet.TestParameters);

#if DEBUG
        timerStopper.Interval = 10;           //Ustawienie timera dla stopera na 1 sekunde
        buttonDisconnect.Visible = true;
#else
        timerStopper.Interval = 1000;          //Ustawienie timera dla stopera na 1 sekunde
        SplashScreen SS = new SplashScreen();
        SS.ShowDialog();                    //Wyswietlenie splash screen
#endif

    }

```

```

/// <summary>
/// Stoper działania testera
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void timerStopper_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    t++;

    // Obliczenia dla minut
    if (t >= 60)
    {
        t = 0;
        s1++;
    }

    // Obliczenia dla godzin
    if (s1 >= 60)
    {
        s1 = 0;
        s2++;
    }
}

```

```

        }

    //Wyswietlanie czasu działania testu
    labelStoper.Text = String.Format("{0:D3}:{1:D2}:{2:d2}", s2, s1, t);
}

/// <summary>
/// Obsługa przycisku "START" / "PAUSE"
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void buttonStart_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (dzialanie == false)
    {
        timerStoper.Enabled = true;
        buttonStart.Text = "PAUSE";
        dzialanie = true;
        ledStoper.Value = true;

    }
    else
    {
        timerStoper.Enabled = false;
        buttonStart.Text = "START";
        dzialanie = false;
        ledStoper.Value = false;

    }
}

/// <summary>
/// Obsługa przycisku "RESET"
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void buttonReset_Click(object sender, EventArgs e)
{

#if DEBUG
{
    timerStoper.Enabled = false;
    s2 = 0; s1 = 0; t = 0;
    labelStoper.Text = "000:00:00";
    buttonStart.Text = "START";
    dzialanie = false;
    ledStoper.Value = false;
    iloscCykli = 0;
    iloscCykliLast = 0;
}
#endif

#else
    if (MessageBox.Show("Continue this test", "Reset",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.No)
    {
        timerStoper.Enabled = false;
        s2 = 0; s1 = 0; t = 0;
        labelStoper.Text = "000:00:00";
        buttonStart.Text = "START";
        dzialanie = false;
}
#endif
}

```

```

        ledStopper.Value = false;
        iloscCykli = 0;
        iloscCykliLast = 0;
    }
#endif

}

/// <summary>
/// Wyświetlanie okna dialogowego "About"
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void aboutToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    AboutBox AB = new AboutBox();
    AB.ShowDialog();
}

/// <summary>
/// Wyświetlanie okna dialogowego "AC loop parameters"
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void aCLoopToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (aCLoopToolStripMenuItem.Checked == true)
    {
        BoxDischrgre.Visible = true;
        BoxSuction.Visible = true;
        BoxCompressor.Visible = true;
        BoxEvaporator.Visible = true;
        BoxCondenser.Visible = true;
        BoxECV.Visible = true;
        BoxHotbox.Visible = true;
        BoxChart.Visible = false;
        BoxInformation.Visible = true;
        BoxAC.Visible = false;

        aCLoopToolStripMenuItem.Checked = false;
        chartToolStripMenuItem.Checked = false;
    }

    else
    {
        BoxDischrgre.Visible = false;
        BoxSuction.Visible = false;
        BoxCompressor.Visible = false;
        BoxEvaporator.Visible = false;
        BoxCondenser.Visible = false;
        BoxECV.Visible = false;
        BoxHotbox.Visible = false;
        BoxChart.Visible = false;
        BoxInformation.Visible = true;
        BoxAC.Visible = true;

        aCLoopToolStripMenuItem.Checked = true;
        chartToolStripMenuItem.Checked = false;
    }
}

```

```

/// <summary>
/// Wyswietlanie Splash Screen
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void splashScreenToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SplashScreen SS = new SplashScreen();
    SS.ShowDialog(); //Wyswietlenie splash screen
}

/// <summary>
/// Wyswietlanie okna dialogowego "Chart"
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void pressuresToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (chartToolStripMenuItem.Checked == true)
    {
        BoxDischrgre.Visible = true;
        BoxSuction.Visible = true;
        BoxCompressor.Visible = true;
        BoxEvaporator.Visible = true;
        BoxCondenser.Visible = true;
        BoxECV.Visible = true;
        BoxHotbox.Visible = true;
        BoxInformation.Visible = true;
        BoxChart.Visible = false;

        BoxAC.Visible = false;

        aCLoopToolStripMenuItem.Checked = false;
        chartToolStripMenuItem.Checked = false;
    }
    else
    {
        BoxDischrgre.Visible = false;
        BoxSuction.Visible = false;
        BoxCompressor.Visible = false;
        BoxEvaporator.Visible = false;
        BoxCondenser.Visible = false;
        BoxECV.Visible = false;
        BoxHotbox.Visible = false;
        BoxInformation.Visible = false;
        BoxChart.Visible = true;

        BoxAC.Visible = false;

        aCLoopToolStripMenuItem.Checked = false;
        chartToolStripMenuItem.Checked = true;
    }

    WFPPressureSuction.Visible = true;
    WFPPressureDischarge.Visible = true;
    WFTempCompressor.Visible = false;
    WFTempCondenserIn.Visible = false;
}

```

```

WFTempCondenserOut.Visible = false;
WFTempDischarge.Visible = true;
WFTempEvapIn.Visible = false;
WFTempEvapOut.Visible = false;
WFTempHotbox.Visible = false;
WFTempSuction.Visible = true;
PlotBoxTempSuction.Checked = true;
PlotBoxTempDischarge.Checked = true;
}

/// <summary>
/// Zapisywanych danych do XML przy zamknieciu programu
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void FormMain_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
{

#if DEBUG

#else

    XmlTextWriter xml = null;

    try
    {
        //tworzenie pliku
        xml = new XmlTextWriter(TestSettings, System.Text.Encoding.UTF8);
        xml.Formatting = Formatting.Indented;
        xml.WriteStartDocument(true);

        xml.WriteComment("Last test parameters before application close");

        //<Settings global>
        xml.WriteStartElement("Settings");

        //<test time>
        xml.WriteStartElement("time");
        xml.WriteLineString("Hour", s2.ToString());
        xml.WriteLineString("Minute", s1.ToString());
        xml.WriteLineString("Sekunds", t.ToString());
        xml.WriteEndElement();

        xml.WriteStartElement("CoilCyclesTotal");
        xml.WriteLineString("Cykles", iloscCykli.ToString());
        xml.WriteEndElement();

        xml.WriteStartElement("DeafaltSettingsLocation");
        xml.WriteLineString("GlobalLocation", GlobalFolder.ToString());
        xml.WriteLineString("SettingsLocation", TestSettings.ToString());
        xml.WriteLineString("ReportLocation", PlikRaportu.ToString());
        xml.WriteEndElement();

        //xml.WriteStartElement("TestParameters");
        //xml.WriteLineString("SelectedTest", TestSelected.SelectedText);
        //xml.WriteEndElement();

        xml.WriteEndElement();

        COM.Close();
    }

    catch (Exception exc)
}

```

```

    {
        MessageBox.Show("Error writing settings for files (" + exc.Message +
    ")");

    }

    finally
    {
        xml.Close();
    }
#endif
}

/// <summary>
/// Oczytywanie danych do XML dla opcji Test Description -> Continu test
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void continueTestToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (openFileSetting.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        TestSettings = openFileSetting.FileName;
    }

    XmlTextReader xml = null;

    try
    {
        xml = new XmlTextReader(TestSettings);

        xml.ReadStartElement("Settings");

        xml.Read();

        //<time>
        xml.ReadStartElement("time");
        s2 = int.Parse(xml.ReadElementString("Hour"));
        s1 = int.Parse(xml.ReadElementString("Minute"));
        t = int.Parse(xml.ReadElementString("Sekunds"));
        xml.ReadEndElement();

        xml.ReadStartElement("CoilCyclesTotal");
        iloscCykli = int.Parse(xml.ReadElementString("Cykles"));
        xml.ReadEndElement();

        xml.ReadStartElement("DeafaultSettingsLocation");
        GlobalFolder = xml.ReadElementString("GlobalLocation");
        TestSettings = xml.ReadElementString("SettingsLocation");
        PlikRaportu = xml.ReadElementString("ReportLocation");

        xml.ReadEndElement();

        xml.ReadEndElement();

        //Wyswietlanie czasu dzialania testu
        labelStopper.Text = String.Format("{0:D3}:{1:D2}:{2:d2}", s2, s1, t);
        textBoxCoilCycles.Text = iloscCykli.ToString();
    }
}

```

```

//Wyswietlanie Informacji o folderach
string RepS = TestSettings.Replace("/", @"\");
string RepR = PlikRaportu.Replace("/", @"\");
textBoxSettingsInfo.Text = RepS;
textBoxReportInfo.Text = RepR;
}

catch (Exception exc)
{
    MessageBox.Show("Błąd w odczycie pliku (" + exc.Message + ")");
}
finally
{
    xml.Close();
}

}

/// <summary>
/// Szybkie za zamknanie połączenia - TYLKO DEBUG
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    COM.Close();
    StripProgressCOM.Value = 50;
    StripConnect.Text = "Connect!!!";
    StripStatusDane.Text = "Dane??";
    timerCOM.Start();
}

/// <summary>
/// Inicjalizacja pliku raportu
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void setupToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (SaveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        PlikRaportu = SaveFileDialog.FileName;
        textBoxReportInfo.Text = PlikRaportu;

        if (!File.Exists(@PlikRaportu))
        {
            using (FileStream fileStream = new FileStream(PlikRaportu,
FileMode.Append, FileAccess.Write, FileShare.None))
            {
                using (StreamWriter streamWriter = new StreamWriter(fileStream))
                {
                    streamWriter.WriteLine("DURABILITY TESTER VFS169");
                    streamWriter.WriteLine("Rozpoczęcie Testu: " +
DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") + " " +
DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss"));
                    streamWriter.WriteLine("DataNow;TomeNow;TimeOfTest;Tsuc;TdisT
condenserIn;TcondenserOut;TevaporatorIn;TevaporatorOut;Thotbox;Tcompressor;TairIn;HairIn;
TairOut;HairOut;Psuc;Pdis;COILvoltage;COILcurrent;ECVoltage;ECVcurrent;Cewka;rpm");
                    streamWriter.Close();
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }

/// <summary>
/// Otwieranie ustawienia formulaża z komentazem
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void commentsToTestToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FormComments FC = new FormComments();
    FC.Show();
}

/// <summary>
/// Otwieranie formulaża kończącego test
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void finishTestToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FormFinishTest FFinish = new FormFinishTest();
    FFinish.Show();
}

/// <summary>
/// Ustawienie Folderu i pliku Settings
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void backlogFolderToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (saveFileSetting.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        TestSettings = saveFileSetting.FileName;
        textBoxSettingsInfo.Text = TestSettings;
    }
}

/// <summary>
/// Ustawienie globalnego folderu dla aplikacji
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void globalFolderToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (folderBrowserGlobal.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        GlobalFolder = folderBrowserGlobal.SelectedPath;
        SaveFileReport.InitialDirectory = GlobalFolder;
        saveFileSetting.InitialDirectory = GlobalFolder;
        openFileSetting.InitialDirectory = GlobalFolder;
    }
}

/// <summary>
/// Metoda zapisywania danych do pliku .txt
/// </summary>
/// <param name="logFileName"></param>
/// <param name="data"></param>

```

```

public static void WriteDataLog(string logFileName, string data)
{
    if (File.Exists(logFileName) & dzialanie == true)
    {
        using (FileStream fileStream = new FileStream(logFileName,
FileMode.Append, FileAccess.Write, FileShare.None))
        {
            using (StreamWriter streamWriter = new StreamWriter(fileStream))
            {
                streamWriter.WriteLine(data);
                streamWriter.Close();
            }
        }
    }
}

/// <summary>
/// Ustawienie standardowych sciezek do raportu i testu
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void defaultSettingsToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string TestSettingsDir = "c:/TESTER_VFS169/Settings/";
    string PlikRaportyDir = "c:/TESTER_VFS169/Reports/";

    TestSettings = "c:/TESTER_VFS169/Settings/Settings.xml";
    PlikRaportu = "c:/TESTER_VFS169/Settings/Report.txt";
    GlobalFolder = "c:/TESTER_VFS169/Settings/";

    DirectoryInfo dirSetting = null;
    if (!Directory.Exists(@TestSettings))
    {
        dirSetting = Directory.CreateDirectory(@TestSettingsDir);
    }

    DirectoryInfo dirReport = null;
    if (!Directory.Exists(@TestSettings))
    {
        dirReport = Directory.CreateDirectory(@PlikRaportyDir);
    }

    string RepS = TestSettings.Replace("/", @"\");
    string RepR = PlikRaportu.Replace("/", @"\");
    textBoxSettingsInfo.Text = RepS;
    textBoxReportInfo.Text = RepR;
}

/// <summary>
/// Kopiowanie do schowka sciezki do pliku SETTINGS
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void ButCopySettings_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        System.Diagnostics.Process.Start(textBoxSettingsInfo.Text);
        //System.Windows.Forms.Clipboard.SetText(textBoxSettingsInfo.Text);
}

```

```

        }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Lack of correct file", "Warning");
    }

}

/// <summary>
/// Kopiowanie do schowka scieżki do pliku TEST
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void butCopyReport_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        System.Diagnostics.Process.Start(textBoxReportInfo.Text);
        //System.Windows.Forms.Clipboard.SetText(textBoxReportInfo.Text);
    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Lack of correct file", "Warning");
    }
}

}

/// <summary>
/// Otwieranie formy definicji nowego testu
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void newTestDescriptionToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e)
{
    FormNTD FNDT = new FormNTD();
    FNDT.ShowDialog();
}

/// <summary>
/// Wyświetlanie aktualnej daty i godziny w pasku dolnym
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void timerZegar_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    StripStatusTime.Text = DateTime.Now.ToShortDateString() + "      " +
DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss");
}

/// <summary>
/// Otwieranie formy Rozpoczęcia nowego testu
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void startNewTestToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FormSNT FSNT = new FormSNT();
    FSNT.ShowDialog();
}

```

```

/// <summary>
/// Wyświetlanie wykresu oraz skali Pressure Suction
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (PlotBoxPressureSuction.Checked)
    {
        WFPressureSuction.Visible = true;
        legendItem1.Visible = true;
    }
    else
    {
        WFPressureSuction.Visible = false;
        legendItem1.Visible = false;
    }

    if (!PlotBoxPressureDischarge.Checked & !PlotBoxPressureSuction.Checked)
    {
        AxisPressure.Visible = false;
    }
    else
    {
        AxisPressure.Visible = true;
    }
}

/// <summary>
/// Wyświetlanie wykresu oraz skali PressureDischagte
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void PlotPressureDischarge_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (PlotBoxPressureDischarge.Checked)
    {
        WFPressureDischarge.Visible = true;
        legendItem2.Visible = true;
    }
    else
    {
        WFPressureDischarge.Visible = false;
        legendItem2.Visible = false;
    }

    if (!PlotBoxPressureDischarge.Checked & !PlotBoxPressureSuction.Checked)
    {
        AxisPressure.Visible = false;
    }
    else
    {
        AxisPressure.Visible = true;
    }
}

/// <summary>
/// Wyświetlanie wykresu oraz skali TempSuction
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void PlotBoxTempSuction_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    if (PlotBoxTempSuction.Checked)
    {
        WFTempSuction.Visible = true;
        legendItem3.Visible = true;
    }
    else
    {
        WFTempSuction.Visible = false;
        legendItem3.Visible = false;
    }

    if (!PlotBoxTempCompressor.Checked & !PlotBoxTempCondenserIn.Checked &
!PlotBoxTempCondenserOut.Checked & !PlotBoxTempDischarge.Checked &
!PlotBoxTempEvapIn.Checked & !PlotBoxTempEvapOut.Checked & !PlotBoxTempHotbox.Checked &
!PlotBoxTempSuction.Checked)
    {
        AxisTemperature.Visible = false;
    }
    else
    {
        AxisTemperature.Visible = true;
    }
}

/// <summary>
/// Wyświetlanie wykresu oraz skali TempDischarge
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void PlotBoxTempDischarge_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (PlotBoxTempDischarge.Checked)
    {
        WFTempDischarge.Visible = true;
        legendItem4.Visible = true;
    }
    else
    {
        WFTempDischarge.Visible = false;
        legendItem4.Visible = false;
    }

    if (!PlotBoxTempCompressor.Checked & !PlotBoxTempCondenserIn.Checked &
!PlotBoxTempCondenserOut.Checked & !PlotBoxTempDischarge.Checked &
!PlotBoxTempEvapIn.Checked & !PlotBoxTempEvapOut.Checked & !PlotBoxTempHotbox.Checked &
!PlotBoxTempSuction.Checked)
    {
        AxisTemperature.Visible = false;
    }
    else
    {
        AxisTemperature.Visible = true;
    }
}

/// <summary>
/// Wyświetlanie wykresu oraz skali CONDENSERIn
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void PlotBoxTempCondenserIn_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
}

```

```

    if (PlotBoxTempCondenserIn.Checked)
    {
        WFTempCondenserIn.Visible = true;
        legendItem5.Visible = true;
    }
    else
    {
        WFTempCondenserIn.Visible = false;
        legendItem5.Visible = false;
    }
    if (!PlotBoxTempCompressor.Checked & !PlotBoxTempCondenserIn.Checked &
!PlotBoxTempCondenserOut.Checked & !PlotBoxTempDischarge.Checked &
!PlotBoxTempEvapIn.Checked & !PlotBoxTempEvapOut.Checked & !PlotBoxTempHotbox.Checked &
!PlotBoxTempSuction.Checked)
    {
        AxisTemperature.Visible = false;
    }
    else
    {
        AxisTemperature.Visible = true;
    }
}

/// <summary>
/// Wyświetlanie wykresu oraz skali CondenserOut
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void PlotBoxTempCondenserOut_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (PlotBoxTempCondenserOut.Checked)
    {
        WFTempCondenserOut.Visible = true;
        legendItem6.Visible = true;
    }
    else
    {
        WFTempCondenserOut.Visible = false;
        legendItem6.Visible = false;
    }
    if (!PlotBoxTempCompressor.Checked & !PlotBoxTempCondenserIn.Checked &
!PlotBoxTempCondenserOut.Checked & !PlotBoxTempDischarge.Checked &
!PlotBoxTempEvapIn.Checked & !PlotBoxTempEvapOut.Checked & !PlotBoxTempHotbox.Checked &
!PlotBoxTempSuction.Checked)
    {
        AxisTemperature.Visible = false;
    }
    else
    {
        AxisTemperature.Visible = true;
    }
}

/// <summary>
/// Wyświetlanie wykresu oraz skali EVAPIN
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void PlotBoxTempEvapIn_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (PlotBoxTempEvapIn.Checked)
    {
        WFTempEvapIn.Visible = true;
}

```

```

        legendItem7.Visible = true;
    }
    else
    {
        WFTempEvapIn.Visible = false;
        legendItem7.Visible = false;
    }
    if (!PlotBoxTempCompressor.Checked & !PlotBoxTempCondenserIn.Checked &
!PlotBoxTempCondenserOut.Checked & !PlotBoxTempDischarge.Checked &
!PlotBoxTempEvapIn.Checked & !PlotBoxTempEvapOut.Checked & !PlotBoxTempHotbox.Checked &
!PlotBoxTempSuction.Checked)
    {
        AxisTemperature.Visible = false;
    }
    else
    {
        AxisTemperature.Visible = true;
    }
}

/// <summary>
/// Wyświetlanie wykresu oraz skali EVAPOUT
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void PlotBoxTempEvapOut_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (PlotBoxTempEvapOut.Checked)
    {
        WFTempEvapOut.Visible = true;
        legendItem8.Visible = true;
    }
    else
    {
        WFTempEvapOut.Visible = false;
        legendItem8.Visible = false;
    }
    if (!PlotBoxTempCompressor.Checked & !PlotBoxTempCondenserIn.Checked &
!PlotBoxTempCondenserOut.Checked & !PlotBoxTempDischarge.Checked &
!PlotBoxTempEvapIn.Checked & !PlotBoxTempEvapOut.Checked & !PlotBoxTempHotbox.Checked &
!PlotBoxTempSuction.Checked)
    {
        AxisTemperature.Visible = false;
    }
    else
    {
        AxisTemperature.Visible = true;
    }
}

/// <summary>
/// Wyświetlanie wykresu oraz skali COMPRESSOR
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void PlotBoxTempCompressor_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (PlotBoxTempCompressor.Checked)
    {
        WFTempCompressor.Visible = true;
        legendItem9.Visible = true;
    }
    else
    {

```

```

        WFTempCompressor.Visible = false;
        legendItem9.Visible = blue;
    }
    if (!PlotBoxTempCompressor.Checked & !PlotBoxTempCondenserIn.Checked &
!PlotBoxTempCondenserOut.Checked & !PlotBoxTempDischarge.Checked &
!PlotBoxTempEvapIn.Checked & !PlotBoxTempEvapOut.Checked & !PlotBoxTempHotbox.Checked &
!PlotBoxTempSuction.Checked)
    {
        AxisTemperature.Visible = false;
    }
else
{
    AxisTemperature.Visible = true;
}
}

/// <summary>
/// Wyświetlanie wykresu oraz skali HOTBOX
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void PlotBoxTempHotbox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (PlotBoxTempHotbox.Checked)
    {
        WFTempHotbox.Visible = true;
        legendItem10.Visible = true;
    }
    else
    {
        WFTempHotbox.Visible = false;
        legendItem10.Visible = false;
    }
    if (!PlotBoxTempCompressor.Checked & !PlotBoxTempCondenserIn.Checked &
!PlotBoxTempCondenserOut.Checked & !PlotBoxTempDischarge.Checked &
!PlotBoxTempEvapIn.Checked & !PlotBoxTempEvapOut.Checked & !PlotBoxTempHotbox.Checked &
!PlotBoxTempSuction.Checked)
    {
        AxisTemperature.Visible = false;
    }
    else
    {
        AxisTemperature.Visible = true;
    }
}

/// <summary>
/// Zmiana stanu pomiedzy auto a Manual Value dla osi TEMPERATURE
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void TaxisBox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (TaxisBox.Checked)
    {
        TaxisMIN.ReadOnly = true;
        TaxisMAX.ReadOnly = true;
        AxisTemperature.Mode = NationalInstruments.UI.AxisMode.AutoScaleLoose;
    }
    else
    {
        TaxisMIN.ReadOnly = false;
    }
}

```

```

        TaxisMAX.ReadOnly = false;
        AxisTemperature.Mode = NationalInstruments.UI.AxisMode.Fixed;
        NationalInstruments.UI.Range TAxIs = new
NationalInstruments.UI.Range(Convert.ToDouble(TaxisMIN.Text),
Convert.ToDouble(TaxisMAX.Text));
        AxisTemperature.Range = TAxIs;
    }
}

/// <summary>
/// Zmiana stanu pomiedzy auto a Manual Value dla osi PRESSURE
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void PaxisBOX_CheckedChanged_1(object sender, EventArgs e)
{
    if (PaxisBOX.Checked)
    {
        PaxisMIN.ReadOnly = true;
        PaxisMAX.ReadOnly = true;
        AxisPressure.Mode = NationalInstruments.UI.AxisMode.AutoScaleLoose;
    }
    else
    {
        PaxisMIN.ReadOnly = false;
        PaxisMAX.ReadOnly = false;
        AxisPressure.Mode = NationalInstruments.UI.AxisMode.Fixed;
        NationalInstruments.UI.Range PAxis = new
NationalInstruments.UI.Range(Convert.ToDouble(PaxisMIN.Text),
Convert.ToDouble(PaxisMAX.Text));
        AxisPressure.Range = PAxis;
    }
}

/// <summary>
/// Wyświetlanie terminala
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void tTERMINALToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (tTERMINALToolStripMenuItem.Checked == true)
    {
        BoxCoil.Visible = true;
        BoxRPM.Visible = true;
        BoxTerminal.Visible = false;
        tTERMINALToolStripMenuItem.Checked = false;

    }
    else
    {
        BoxCoil.Visible = false;
        BoxRPM.Visible = false;
        BoxTerminal.Visible = true;
        tTERMINALToolStripMenuItem.Checked = true;
    }
}

/// <summary>
/// Wstrzymanie sysyłanie danych do terminala
/// </summary>

```

```

///<param name="sender"></param>
///<param name="e"></param>
private void TerminalStopCheck_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (TerminalStopCheck.Checked)
    {
        TerminalStop = true;
    }
    else
    {
        TerminalStop = false;
    }
}

private void TerminalClearBut_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Terminal.Text = "";
}

private void saveTestStatusToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{



///<summary>
/// Zmiana stanu pomiedzy auto a Manual Value dla osi TIME
///</summary>
///<param name="sender"></param>
///<param name="e"></param>
private void TimeAxisBOX_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (TimeAxisBOX.Checked)
    {
        TimeAxisMIN.ReadOnly = true;
        TimeAxisMAX.ReadOnly = true;
        TimeAxis.Mode = NationalInstruments.UI.AxisMode.StripChart;
    }
    else
    {
        TimeAxisMIN.ReadOnly = false;
        TimeAxisMAX.ReadOnly = false;
        TimeAxis.Mode = NationalInstruments.UI.AxisMode.Fixed;
        NationalInstruments.UI.Range TAxism = new
NationalInstruments.UI.Range(Convert.ToDouble(TimeAxisMIN.Text),
Convert.ToDouble(TimeAxisMAX.Text));
        TimeAxis.Range = TAxism;
    }
}

///<summary>
/// Ustawienie wartosci MIN i MAX dla skali Temperature
///</summary>
///<param name="sender"></param>
///<param name="e"></param>
private void TaxisMIN_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        NationalInstruments.UI.Range TAxism = new
NationalInstruments.UI.Range(Convert.ToDouble(TaxisMIN.Text),
Convert.ToDouble(TaxisMAX.Text));
        AxisTemperature.Range = TAxism;
    }
}

```

```

        }
    catch
    {
        //MessageBox.Show("Wrong ValueType");
    }
}

private void TaxisMAX_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        NationalInstruments.UI.Range TAxis = new
NationalInstruments.UI.Range(Convert.ToDouble(TaxisMIN.Text),
Convert.ToDouble(TaxisMAX.Text));
        AxisTemperature.Range = TAxis;
    }
    catch
    {
        //MessageBox.Show("Wrong ValueType");
    }
}

/// <summary>
/// Ustawienie wartosci MIN i MAX dla skali Pressure
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void PaxisMIN_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        NationalInstruments.UI.Range PAx = new
NationalInstruments.UI.Range(Convert.ToDouble(PaxisMIN.Text),
Convert.ToDouble(PaxisMAX.Text));
        AxisPressure.Range = PAx;
    }
    catch
    {
        //MessageBox.Show("Wrong ValueType");
    }
}

private void PaxisMAX_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        NationalInstruments.UI.Range PAx = new
NationalInstruments.UI.Range(Convert.ToDouble(PaxisMIN.Text),
Convert.ToDouble(PaxisMAX.Text));
        AxisPressure.Range = PAx;
    }
    catch
    {
        //MessageBox.Show("Wrong ValueType");
    }
}

/// <summary>
/// Ustawienie wartosci MIN i MAX dla skali TIME
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>

```

```

private void TimeAxisMIN_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        NationalInstruments.UI.Range TAxis = new
NationalInstruments.UI.Range(Convert.ToDouble(TimeAxisMIN.Text),
Convert.ToDouble(TimeAxisMAX.Text));
        TimeAxis.Range = TAxis;
    }
    catch
    {
        //MessageBox.Show("Wrong ValueType");
    }
}

private void TimeAxisMAX_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        NationalInstruments.UI.Range TAxis = new
NationalInstruments.UI.Range(Convert.ToDouble(TimeAxisMIN.Text),
Convert.ToDouble(TimeAxisMAX.Text));
        TimeAxis.Range = TAxis;
    }
    catch
    {
        //MessageBox.Show("Wrong ValueType");
    }
}

/// <summary>
/// Ustawienie automatycznego Minimum w oknie czasu
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void label36_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
    TimeAxisMIN.Text = "0";
}

/// <summary>
/// Kopiowanie linku do pliku raportu
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void textBoxReportInfo_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
    try
    {
        System.Windows.Forms.Clipboard.SetText(textBoxReportInfo.Text);
    }
    catch
    {
    }
}

/// <summary>
/// Kopiowanie linku do pliku Settings
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>

```

```

    private void textBoxSettingsInfo_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
        try
        {
            System.Windows.Forms.Clipboard.SetText(textBoxSettingsInfo.Text);
        }
        catch
        {
        }
    }

    /// <summary>
    /// Przeładowanie data base dla DataSet
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        this.testDescriptionInputTableAdapter.Fill(this.databaseDataSet.TestDescriptionInput);
        this.testDescriptionSetupTableAdapter.Fill(this.databaseDataSet.TestDescriptionSetup);
        this.testParametersTableAdapter.Fill(this.databaseDataSet.TestParameters);
    }

}

```

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create help files for the Qt Help Framework](#)

---

## Elektronika

```

// Program odczytuje temperaturę kilku czujników

#include <OneWire.h>
#include <DS18B20.h>
#include <DHT.h>

// Numer pinu do którego podłączasz czujnik
#define ONEWIRE_PIN 7 //Czujnik Temperatury DS18B20
#define DHTPIN1 6     //Czujnik Temperatury DHT21
#define DHTPIN2 5     //Czujnik Temperatury DHT21

//Typ czujnika DHT
#define DHTTYPE DHT21

// Ilość czujników
#define SENSORS_NUM 8
//##define TEMPERATURE_PRECISION 9 //9

// Adresy czujników DS18B20
const byte address[SENSORS_NUM][8] PROGMEM = {
0x28, 0xB4, 0x2D, 0xF0, 0x4, 0x0, 0x0, 0x3E,
0x28, 0x4F, 0xEA, 0xDF, 0x5, 0x0, 0x0, 0x86,
0x28, 0x51, 0xA5, 0xE0, 0x5, 0x0, 0x0, 0x9A,
0x28, 0x4F, 0xAA, 0xE0, 0x5, 0x0, 0x0, 0xBD,

```

```
0x28, 0xAA, 0x66, 0xE0, 0x5, 0x0, 0x0, 0x7C,  
0x28, 0xBC, 0x9B, 0xE0, 0x5, 0x0, 0x0, 0xDF,  
0x28, 0x10, 0xD, 0xE0, 0x5, 0x0, 0x0, 0xD5,  
0x28, 0x15, 0x23, 0xF0, 0x4, 0x0, 0x0, 0xF7  
};
```

```
//Inicjalizacja bibliotek  
OneWire onewire(ONEWIRE_PIN);  
DS18B20 sensors(&onewire);
```

```
DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE);  
DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE);
```

```
//Definicja zmiennych globalnych
```

```
float Tsuc;  
float Tdis;  
float TcondenserIn;  
float TcondenserOut;  
float TevaporatorIn;  
float TevaporatorOut;  
float Thotbox;  
float Tcompressor;  
float Psuc;  
float Pdis;
```

```
int P1;  
int P2;
```

```
float TairIn;  
float TairOut;  
float HairIn;  
float HairOut;
```

```
//Definicja przypisanych pinów  
const int Button1 = 22;  
const int Button2 = 24;  
const int Button3 = 30;  
const int Przelacznik1 = 26;  
const int Przelacznik2 = 28;
```

```
long time = 0;  
long ButtonDebounce = 500;
```

```
//Definicja diod LED  
const int LED1g = 25 ;  
const int LED1r = 23 ;  
const int LED2g = 29 ;  
const int LED2r = 27 ;  
const int LED3g = 33 ;  
const int LED3r = 31 ;  
const int LED4g = 37 ;  
const int LED4r = 35 ;  
const int LED5g = 45 ;  
const int LED5r = 43 ;
```

```
const int Pressure1 = A0;  
const int Pressure2 = A1;
```

```

const int Buzzer = A5;

//Zmienne dla pomiarów elektrycznych
const int COILvPin = A13;
const int ECVvPin = A15;
const int COILcurrent = A12;
const int ECVcurrent = A14;
const int COILchecked = 4;
int COILcheckedState = 0;
int COILvolt;
int ECVvolt;
float COILVoltage;
float ECVvoltage;

String Cewka;
const unsigned long sampleTime = 100000UL;
// sample over 100ms, it is an exact number of cycles for both 50Hz and 60Hz mains
const unsigned long numSamples = 250UL;
    // choose the number of samples to divide sampleTime exactly, but low enough for the ADC to keep
up
const unsigned long sampleInterval = sampleTime/numSamples;                                // the sampling
interval, must be longer than then ADC conversion time
//const int adc_zero = 522;
    // relative digital zero of the arduino input from ACS712 (could make this a variable and
auto-adjust it)
int adc_zero1;                                         // autoadjusted relative digital zero
int adc_zero2;

//definicja tachometru
int ticsPerRev = 2;        // define number of tics per rev of code wheel
float rpm = 0.0; // I prefer float for rpm
volatile int rpmcount = 0; // volatile because the variable is manipulated during the interrupt
unsigned long timeold = 0; // used to calculate d_t= millis()-timeold;
int d_t;
volatile byte status = LOW; // set initial state of status LED

void setup() {
//while(!Serial);
Serial.begin(9600);

sensors.begin();
sensors.request();
dht1.begin();
dht2.begin();

//Ustawienia dla przycisku
pinMode(Button1, INPUT_PULLUP); //ustawienie rezystowow pull up
pinMode(Button2, INPUT_PULLUP); //ustawienie rezystowow pull up
pinMode(Button3, INPUT_PULLUP); //ustawienie rezystowow pull up

//Ustawienie dla przełącznika
pinMode(Przelacznik1, INPUT_PULLUP); //digitalWrite(Przelacznik1, HIGH);
pinMode(Przelacznik2, INPUT_PULLUP); //digitalWrite(Przelacznik2, HIGH);

//Ustawienia dla diod LED
pinMode(LED1g, OUTPUT);           digitalWrite(LED1g, HIGH);

```

```

pinMode(LED1r, OUTPUT);           digitalWrite(LED1r, HIGH);
pinMode(LED2g, OUTPUT);           digitalWrite(LED2g, HIGH);
pinMode(LED2r, OUTPUT);           digitalWrite(LED2r, HIGH);
pinMode(LED3g, OUTPUT);           digitalWrite(LED3g, HIGH);
pinMode(LED3r, OUTPUT);           digitalWrite(LED3r, HIGH);
pinMode(LED4g, OUTPUT);           digitalWrite(LED4g, HIGH);
pinMode(LED4r, OUTPUT);           digitalWrite(LED4r, HIGH);
pinMode(LED5g, OUTPUT);           digitalWrite(LED5g, HIGH);
pinMode(LED5r, OUTPUT);           digitalWrite(LED5r, HIGH);

//Czujnik prądu
adc_zero1 = determineVQ(COILcurrent);
adc_zero2 = determineVQ(ECVcurrent);
pinMode(COILchecked, INPUT);

//Serial.println("Test VFS169");

}

void loop() {

//=====Obsługa przycisków =====
int Przycisk1 = digitalRead(Button1);           // read input value
int Przycisk2 = digitalRead(Button2);
int Cewka24V = digitalRead(Button3);
int PrzelacznikA = digitalRead(Przelacznik1);
int PrzelacznikB = digitalRead(Przelacznik2);

if (Przycisk1 == LOW)
{
  digitalWrite(LED2r, LOW);
}
else
{
  digitalWrite(LED2r, HIGH);
}
if (Przycisk2 == LOW)
{
  digitalWrite(LED1g, LOW);
}
else
{
  digitalWrite(LED1g, HIGH);
}

if (PrzelacznikA == LOW)
{
  digitalWrite(LED5r, LOW);
}
else
{
  digitalWrite(LED5r, HIGH);
}
if (PrzelacznikB == LOW)
{
  digitalWrite(LED5g, LOW);
}
else
{
  digitalWrite(LED5g, HIGH);
}
}

```

```

//=====
=====

//Odczyt temperatur z czujników DHT
HairIn = dht1.readHumidity();
TairIn = dht1.readTemperature();
HairOut = dht2.readHumidity();
TairOut = dht2.readTemperature();

//Odczyt i obliczenie ciśnienia
P1 = analogRead(Pressure1);
if (P1>100 && P1<925)
{
    Pdis = 0.0317 * P1 + (-3.1823);
}
else
{
    Pdis = NULL;
}

P2 = analogRead(Pressure2);
if (P2>100 && P2<925)
{
    Psuc = 0.0122 * P2 + (-1.2741);
}
else
{
    Psuc = NULL;
}

COILvolt = analogRead(COILvPin);
if (Cewka24V == HIGH)
{
    COILVoltage = COILvolt * (12/1023);           //dodac przelicznik
}

else if (Cewka24V == LOW)
{
    COILVoltage = COILvolt * (24/1023);           //dodac przelicznik
}

ECVvolt = analogRead(ECVvPin);
ECVvoltage = COILvolt * (12/1023);           //dodac przelicznik

//Odczyt temperatur z czujników DS18B20
if (sensors.available())
{
    Tsuc      = sensors.readTemperature(FA(address[0]));
    Tdis      = sensors.readTemperature(FA(address[1]));
    TcondenserIn = sensors.readTemperature(FA(address[2]));
    TcondenserOut = sensors.readTemperature(FA(address[3]));
    TevaporatorIn      = sensors.readTemperature(FA(address[4]));
    TevaporatorOut = sensors.readTemperature(FA(address[5]));
    Thotbox          = sensors.readTemperature(FA(address[6]));
}

```

```

Tcompressor      = sensors.readTemperature(FA(address[7]));

sensors.request();
}

COILcheckedState = digitalRead(COILchecked);
if (COILcheckedState == HIGH)
{
    digitalWrite(LED2g, LOW);
    Cewka = "1";
}
else
{
    digitalWrite(LED2r, LOW);
    Cewka = "0";
}

Serial.print(Tsuc);
Serial.print(Tdis);
Serial.print(TcondenserIn);
Serial.print(TcondenserOut);
Serial.print(TevaporatorIn);
Serial.print(TevaporatorOut);
Serial.print(Thotbox);
Serial.print(Tcompressor);
Serial.print(TairIn);
Serial.print(HairIn);
Serial.print(TairOut);
Serial.print(HairOut);
Serial.print(Psuc);
Serial.print(Pdis);
Serial.print(COILvoltage);
Serial.print(readCurrent(COILcurrent),3); Serial.print(";");
Serial.print(ECVvoltage);
Serial.print(readCurrent(ECVcurrent),3); Serial.print(";");
Serial.print(Cewka);
Serial.print(rpm);

Serial.println();

delay(1000);
}

int determineVQ(int PIN) {
    //Serial.print("estimating avg. quiscent voltage:");
    long VQ = 0;
    //read 5000 samples to stabilise value
    for (int i=0; i<5000; i++) {
        VQ += analogRead(PIN);
        delay(1);//depends on sampling (on filter capacitor), can be 1/80000 (80kHz) max.
    }
    VQ /= 5000;
    //Serial.print(map(VQ, 0, 1023, 0, 5000));Serial.println(" mV");
    return int(VQ);
}

float readCurrent(int PIN)

```

```

{
    unsigned long currentAcc = 0;
    unsigned int count = 0;
    unsigned long prevMicros = micros() - sampleInterval ;
    while (count < numSamples)
    {
        if (micros() - prevMicros >= sampleInterval)
        {
            int adc_raw = analogRead(PIN) - adc_zero1;
            currentAcc += (unsigned long)(adc_raw * adc_raw);
            ++count;
            prevMicros += sampleInterval;
        }
    }

    //ustawienie poprawnej wartosci
    float rms = sqrt((float)currentAcc/(float)numSamples) * (34.0 / 1024.0);
    return rms;
    //Serial.println(rms);
}

void Sygnal()
{
    // notes in the melody:
    int melody[] = { 262 }; //NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0, NOTE_B3,
    NOTE_C4

    // note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.:
    int noteDurations[] = { 4 }; // 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4
    for (int thisNote = 0; thisNote < 1; thisNote++)
    {

        // to calculate the note duration, take one second
        // divided by the note type.
        //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
        int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
        tone(Buzzer, melody[thisNote], noteDuration);

        // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
        // the note's duration + 30% seems to work well:
        int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
        delay(pauseBetweenNotes);
        // stop the tone playing:
        noTone(Buzzer);
        delay (1000);
    }
}

```

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)